

Installationsanleitung

Einrichten Netzwerk Lizenz

<https://www.cadian.info>

Telefon : +39 0472 940808

Inhalt


Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung und Verwaltung der CADian-Netzwerklicenz über das Sentinel Entitlement Management System (EMS).

Sie richtet sich an Administratoren und erläutert die notwendigen Schritte zur Lizenzzuweisung, Benutzerverwaltung sowie zur Client-Installation.


Um ins Administrator- Portal zu gelangen, folgenden Link aufrufen:

🔗 <https://cadian.prod.sentinelcloud.com/customer>

Melden Sie sich mit der E-Mail-Adresse des Administrators und dem in der E-Mail angegebenen Passwort an.



※ Der Administrator kann das Passwort wie folgt ändern.



🔗 Der erste Buchstabe des Passworts muss ein Großbuchstabe sein.

4. Überprüfung der zugewiesenen EID

Überprüfen Sie ob eine EID von CADian zugewiesen wurde. Falls nicht vorhanden, Support kontaktieren.

The screenshot displays the Sentinel EMS Entitlement Management System interface. The browser address bar shows the URL `https://cadian.prod.sentinelcloud.com/customer/entitlements`. The page title is "Sentinel EMS Entitlement Management System". A red circle with the number "1" highlights the "Entitlements" menu item in the left sidebar. The main content area shows a search bar with "EID" entered and a table of entitlements. The first row of the table is highlighted with a red box.


EID	Creation Date	Actions
> a2cd1419-edc1-45b2-a717-c53acddefead	12/18/2024 04:41 AM	⋮
> 8475ec93-7feb-469a-834c-1b1bef6884d4	12/18/2024 04:38 AM	
> 18d2d8b4-8612-4f06-a0a3-1ccbde99ce8e	12/18/2024 04:27 AM	
> 27b0e6a2-e3f6-4927-a3fe-b24f274433ab	10/22/2024 01:23 AM	
> bd21f0c5-7691-463d-b7ca-a86497013ec4	10/18/2024 05:56 AM	
> d07e0dfa-5370-444f-a859-ec1c04b5e435	06/11/2024 08:46 AM	

1 - 6 of 6 | < 1 > Entries per page: 10

① Klicken Sie auf Entitlements, um zu prüfen, ob eine EID zugewiesen wurde.

Zuweisung der Benutzer und Benutzerverwaltung:

Der Administrator erstellt über „Add Machine Account“ einen Lizenz-Authentifizierungslink für die Benutzer.




The screenshot shows the Sentinel EMS web interface. The browser address bar displays `https://cadian.prod.sentinelcloud.com/customer/accounts`. The page title is "Machine Accounts". The sidebar on the left contains the following menu items: Entitlements, Downloads, Activations, Product-to-User Association, Users, and Machine Accounts. The "Machine Accounts" item is highlighted with a red box and a circled "1". The main content area features a search bar with a dropdown menu set to "Name" and a search input field. To the right of the search bar is a blue button with a white plus sign and the text "Add Machine Account", which is highlighted with a red box and a circled "2". Below the search bar is a table with the following columns: Status, Name, Email, Identity Code, Creation Date, and Actions. The table contains one row with the following data: Status: Enabled (with a green checkmark), Name: DanielPark, Email: help@cadian.com, Identity Code: JEHT335, and Creation Date: 2024.06.12. 01:5... Below the table, the text "1 - 1 of 1" is displayed. The footer of the page contains the text "Copyright © 2009-2024 THALES. All rights reserved."

① Klick **Machine Accounts**.

② Klick **Add Machine Account**.

Hinzufügen eines neuen "Machine Account" (Benutzer):
Sie können wie unten beschrieben ein "Machine Account" hinzufügen.



The screenshot shows the Sentinel EMS web interface. The browser address bar displays <https://cadian.prod.sentinelcloud.com/customer/accounts/add>. The page title is "Add Machine Account". The left sidebar contains a navigation menu with "Machine Accounts" highlighted in a red box. The main content area is divided into two sections: "Define Attributes" and "Permissions".

Define Attributes:

- Name: Daniel_Park
- Email: daniel@cadian.com
- Send Notification: Yes (toggle)

Permissions:

- Maximum Number of Registered Machines: 5
- Expiration Date: YYYY.MM.DD. (calendar icon) Days Never Expires
- Allow Online Connection to Licenses: Yes (toggle)
- Allow License Detaching: Yes (toggle)
- Allow Concurrency for Detached Licenses: Yes (toggle)
- Allow Access to All Associated Products: Yes (toggle)

At the bottom right, there are "Cancel" and "Save" buttons, with the "Save" button highlighted in a red box.

① E-Mailadresse und Name des Client - Endbenutzers eingeben.

② Mit Klick auf [Save] bestätigen.

An die angegebene E-Mailadresse wird der Zugangslink versendet.

Anmerkung:

Die E-Mail „EMS – Account Certificate“, welche der Client erhält, enthält einen „Click here“-Link.
Der Link sieht in etwa so aus:

[http://localhost:1947/int/install.html?identity=\[Schlüsselxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:\]@cadian.prod.sentinelcloud.com](http://localhost:1947/int/install.html?identity=[Schlüsselxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:]@cadian.prod.sentinelcloud.com)

Der Link funktioniert nur, wenn zuvor das Programm CADian installiert wurde.

Beim Aufrufen des Links „Click here“ wird ein „Install“ gestartet, der dem Client den Schlüssel übergibt.

Das Ausführen von „Install“ ist ein Vorgang, der es dem Client-Benutzer ermöglicht, CADian zu verwenden, was mit einer „Success“-Meldung abgeschlossen wird.

Danach kann der Client die CADian-NW-Lizenz verwenden.



Anschließend kann unter “Machine Accounts” die registrierten Benutzer verwaltet werden.

Sentinel EMS Entitlement Management System

Accounts

Search: Name Search + Add Machine Account

Status	Name	Email	Identity Code	Creation Date	Actions
✓ Enabled	MK.Kim	mk414@cadian.com	FLT3G25	06/14/2024 05:16 AM	
✓ Enabled	HJ.Park	hjpark89@cadian.com	PBJAO7N	06/14/2024 05:15 AM	
✓ Enabled	Daniel_Park ①	Daniel@cadian.com	KL6FZAV	06/13/2024 08:45 AM	
✓ Enabled	DanielPark	help@cadian.com	JEHT335	06/12/2024 01:59 AM	

1 - 4 of 4

Copyright © 2009-2024 THALES. All rights reserved.

① Prüfen Sie in der Benutzerliste, ob der Benutzer registriert ist.

CADian Netzwerk Lizenz Client Installation

Bei der Installation des CADian muss das „User Network Server License“ angegeben werden.

CADian2024 64bit Professional 7.1.5

Customer Information
Please enter your information.

Please select license mode

Trial (30 days Left)

Single Authorization

User Network Server License IP: BrowseServer

CADian

< Back **Next >** Cancel

Sollte bei der Installation dies nicht angegeben worden sein, bitte die Datei CADSvp.exe befindlich im Programmverzeichnis von CADian (Normalerweise unter C:\CADian\CADian 20xx\) ausführen und umstellen.

Fenster der Datei CADSvp.exe

CADian License Information

Using License Server

Server IP:

Serial number:


OK Cancel

Client Installation

Um auf dem Client Computer die Netzwerklizenz zu installieren, wird der Link mit dem enthaltenen Schlüssel vom ADMIN Portal benötigt.

Der Link wurde bei Erstellung per Mail an den Client Gesendet.

Auf dem Client kann nun nach der Installation vom CADian der Link im Webbrowser geöffnet werden.



EMS - Account Certificate - Chrome

mail.worksmobile.com/read/popup?nMailId=10896&folderSN=0

Reply Reply All Forward Delete Report Spam Unread Move Reminder ...

★ **EMS - Account Certificate** Send Translate Print

Wed, Jun 12, 2024 11:00

From: Sentinel EMS <noreply@sentinelcloud.com> Message | Invite

To: <help@cadian.com>

Congratulations

Dear DanielPark,

EMS - SupportTeam has created an account for you.

To start using our services on this device, [click here](#). To use our services on another device, copy this link to the relevant device.

If this link doesn't work, copy and paste the following into your device browser: <http://localhost:1947/int/install.html?identity=JEHT335:oBWAAQCBEFFaJ7bX9ESS8qzQEYQZHo@cadian.dev.sentinelcloud.com>

For further assistance, contact us at:

- Phone: 1-800-xxxxxxx
- Email: EMS@thalesgroup.com


Sincerely,
EMS - SupportTeam

Copyright © 2009-2024 THALES. All rights reserved.

To top

Im Webbrowser erscheint diese Maske.*


Auf „Install“ klicken um die Netzwerklizenz einzurichten.



* Sollte diese Maske bzw. Webseite nicht erscheinen, bitte zuvor die Datei CADSvp.exe (im Programmverzeichnis) ausführen und die Firewall-Regeln bzw. Sicherheitseinstellungen überprüfen.

Sie sollten diese **Success!** Meldung erhalten.

Das CADian kann gestartet werden.





Bitte die **'Success!'** Meldung kontrollieren.

Verwaltung Netzwerklizenz am Client

Über den Link <http://localhost:1947/> lassen sich auf dem Clientcomputer der Lizenzstatus sowie aktive Sitzungen, Logs und weitere Informationen einsehen und verwalten.

In einzelnen Fällen wird eine Lizenz auf einem Client auch nach dem Schließen von CADian nicht automatisch freigegeben. In diesem Fall kann die Bindung unter [Produkte](#) → [Lizenz widerrufen](#) manuell aufgehoben werden.





Produktname	Vendor	Standort	Aktionen
CADianPro2025	25553	cadian.prod.sentinelcloud.com	Features
CADianPro2026	← 25553	cadian.prod.sentinelcloud.com	Auslagern Features
CADianClassic2025	25553	cadian.prod.sentinelcloud.com	Features
CADianClassic2026	25553	cadian.prod.sentinelcloud.com	Features
CADianPro2026	→ 25553	Lokal	Lizenz widerrufen Features

Durch das Klicken auf **Lizenz widerrufen** wird der Schlüssel Vom PC nicht gelöscht.

Es wird lediglich die aktuelle Bindung aufgehoben, damit ein anderer Benutzer die Lizenz wieder verwenden kann.

Global Contact Center

Feel free to contact us at any time. We're here to help if you have any questions!

- e-mail: help@cadian.com (Tech. Support)
- partner@cadian.com (Business Support)
- Tel: 82-70-4610-2061

[Real time SNS text chatting]

- Teams: park2847@hotmail.com
- WhatsApp: +82-10-8912-3446
- Line: cadianbest
- Kakaotalk: daniel2847

Best regards,

Daniel Park

CADian

1009, 1010 Daeryung 3 Cha, Gasan Digital 2-ro 115,
Gumcheon-gu, Seoul, Korea. 08505

- Mobile : +82 10 89123446
- Fax: +82 2 2107 3286
- <http://www.cadian.com/en>

Supportcenter DE–IT

Sie haben Fragen? Melden Sie sich gerne! Unser Team ist von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 17:30 Uhr für Sie erreichbar.

Email: support@cadian.info

Teams: stefan.schrott@caadix.com

Telefon: (I) +39 0472 940808

WhatsApp: +39 345 8643242

CADian Partner Europa



CAADiX GmbH

Förche 46

39040 Natz-Schabs (Südtirol) Italy

www.caadix.com

www.cadian.info